

エラー明細 給与・賞与振込（全銀形式）出力フォーマット

①ヘッダーレコード

| 項番 | 項目名 | 属性 | 項目内容 |
|----|-----------|-------|--|
| 1 | データ区分 | N(1) | 「1」ヘッダーレコードをセット |
| 2 | 種別コード | N(2) | 11：給与振込 12：賞与振込 |
| 3 | コード区分 | N(1) | 使用文字コードの区分（0：JIS） |
| 4 | 会社コード | N(10) | お客さまの契約者番号 企業コードをご利用の場合は、企業コードをセット |
| 5 | 会社名 | C(40) | 依頼データの設定値をセット |
| 6 | 振込指定日 | N(4) | 振込指定日（MMDD）をセット |
| 7 | 仕向銀行番号 | N(4) | 「0005」をセット |
| 8 | 仕向銀行名 | C(15) | 「ミツビシエフジエイ」を左詰めでセット（残りスペース）※1 |
| 9 | 仕向支店番号 | N(3) | 統一店番号を右詰めでセット（前は”0”で埋めます） |
| 10 | 仕向支店名 | C(15) | 仕向支店名を左詰めでセット（残りはスペース）※1 |
| 11 | 預金種目（企業等） | N(1) | 預金種目 1：普通預金 2：当座預金 9：その他 |
| 12 | 口座番号（企業等） | N(7) | 口座番号を右詰めでセット（前は”0”で埋めます） 項番11が「9」の場合、「0000000」固定値をセット |
| 13 | ダミー | C(17) | スペースをセット |

②データレコード

| 項番 | 項目名 | 属性 | 項目内容 |
|-------------------------------------|--------|------|--|
| 1 | データ区分 | N(1) | 「2」データレコードをセット |
| 1～13は給与・賞与振込総合振込（全銀形式）レコードフォーマットと同様 | | | |
| 14 | ダミー | C(7) | スペースをセット |
| 15 | エラーコード | C(1) | エラー内容をセット 2：金融機関エラー 4：支店エラー 5：預金種目エラー 6：口座番号エラー 7：口座名エラー 9：振込金額0円エラー |
| 16 | ダミー | C(1) | スペースをセット |

③トレーラーレコード

| 項番 | 項目名 | 属性 | 項目内容 |
|----|-------|--------|---------------------------------------|
| 1 | データ区分 | N(1) | 「8」 トレーラーレコードをセット |
| 2 | 合計件数 | N(6) | 合計件数をセット (6桁以内の場合は右詰め前” 0” で埋めます) |
| 3 | 合計金額 | N(12) | 合計金額をセット (12桁以内の場合は右詰め前” 0” で埋めます) |
| 4 | ダミー | C(101) | スペースをセット |

④エンドレコード

| 項番 | 項目名 | 属性 | 項目内容 |
|----|-------|--------|-----------------|
| 1 | データ区分 | N(1) | 「9」 エンドレコードをセット |
| 2 | ダミー | C(119) | スペース |

- 文字コードは「シフトJISコード」（半角文字のみ、全角文字は使用不可）です。
- 属性 N: 数字 C: 文字 カッコ内はバイト数
半角文字は1文字あたり1バイトになります。

※1 許容記号: ¥ 「」 () - / * & \$, . @ = % + ; スペース (18文字)

※2 許容記号: ¥ 「」 () - / . スペース (9文字)